

# Ski Primo


No.

## <作り方>


- かぎ針8/0号で、鎖の作り目22目作り、編図の様に増目をしながら底の部分を細編で8段編みます。(88目) 続けて、側面部分の細編を4段編み、模様編を10段編みます。減目をしながら細編を4段編みます。最終段に、引き抜き編みを1周編みます。
- 肩ひもを編みます。ポシェットの内側に縫い付けます。
- かぎ針6/0号で、入れ口中央に新しく糸をつけ、ボタンホールを編みます。(鎖16目)
- 内袋を作り、ポシェットにたてまつりで縫い付けます。

## <内布の付け方>


側面用(2枚)と底用(1枚)それぞれ外側に、縫い代1cmをとって切ります。



- 側面の布を中表に2枚合わせ、脇を縫います。




- 1で縫った側面と底を縫い合わせます。




Rのところ、側面の布にギャザーを寄せて、合わせます。

- 本体にたてまつりで縫い付けます。

1cm中に折って縫います




前後とも、2ヶ所ずつタックを寄せて合わせ、縫います。





表側に出る長編の足は、ねじれないように、テープを平に広げて編みます。

<肩ひも>かぎ針8/0号  
鎖150目で作り目して、図の様に編みます。  
編み始めと終わりの糸は本体に縫い付ける用に20cmくらい残します。  
※肩ひもの長さはお好みで調整してください。



段数	目数	増減の目数	
27	72	増減なし	引抜編み
26	72	増減なし	
25	72	-12	細編
24	84	-4	
23	88	+6	
22			
21			模様編
20			
19			
18	88	増減なし	
17			
16			
15			
14			
13			細編
12	88	増減なし	
11	88	増減なし	
10	88	増減なし	
9	88	+6	
8	88	+6	
7	82	+6	
6	76	+6	
5	70	+6	
4	64	+6	
3	58	+6	
2	52	+6	
1	46		作り目22目



作品名  
パニーニのポシェット  
No.  
13-0218・0219・0220・0221  
・0222・0223・0224・0225

出来上り図



## 使用材料

使用糸	数量	
スキープリモ パニーニ	110g	
品番	色番号	色名
13-0218	1	アイボリー
13-0219	2	モカ
13-0220	3	黄
13-0221	4	きみどり
13-0222	5	水色
13-0223	6	オレンジ
13-0224	7	赤
13-0225	8	藍

機械編 **手あみ**

細編ゲージ (10cm平方)  
16目18段  
かぎ針 8/0号  
6/0号

附属  
・ボタン22mm×1個  
・内袋用の布×1枚 30cm×45cm

## 出来上り寸法

口巾	23 cm	深さ	15 cm
	cm		cm